

# ミタスト光専用 メールソフト設定マニュアル

## Android スマートフォン・タブレットメール 新規設定編

インターネットに接続してAndroidスマートフォン・タブレットで電子メールの送受信を行うために必要な、メールアカウントの設定を行います。設定を行うには、メールアドレス、パスワード、メールサーバーの入力が必要です。「ケーブルインターネットご利用設定のお知らせ」(通知書)をお手元にご確認ください。

※機種によって表示形式が異なります。

### ステップ 1

メールアイコンをタップします。




### ステップ 2

①「!」→②「設定」をタップします。



### ステップ 3

「アカウントを追加」をタップします。




### ステップ 4

「POP3」をタップします。



### ステップ 5

- ①メールアドレスを入力します。(半角英数字)
  - ②パスワードを入力します。(半角英数字)
- ※大文字小文字の入力間違いに注意してください!




③「手動セットアップ」をタップします。

### ステップ 6

項目に以下のように入力します。

- ①ユーザー名：メールアドレスを入力します。(半角英数字)
- ②パスワード：パスワードを入力します。(半角英数字)  
※大文字小文字の入力間違いに注意してください!
- ③サーバー： mail.ctt.ne.jp (半角英数字)
- ④セキュリティの種類：SSL/TLS(証明書をすべて承認)
- ⑤ポート： 995
- ⑥サーバーからメールを削除：そのまま




※自動的に入力される項目もあります。

⑦「次へ」をタップします。

### ステップ 7

項目に以下のように入力します。

- ①SMTPサーバー： smtp.ctt.ne.jp (半角英数字)
- ②セキュリティの種類：SSL/TLS
- ③ポート： 465
- ④「ログインが必要」にチェックする
- ⑤ユーザー名：設定通知書のメールアドレスを入力します。(半角英数字)
- ⑥パスワード：設定通知書のパスワードを入力します。(半角英数字)  
※大文字小文字の入力間違いに注意してください!



※自動的に入力される項目もあります。

⑦「次へ」をタップします。

### ステップ 8

設定の変更(任意)が必要なければ、「次へ」をタップします。



### ステップ 9

アカウント名(任意で変更)と送信者名(あなたの名前)を設定します。



「次へ」をタップして設定完了です。

