

ミタスト光専用 メールソフト設定マニュアル

iPhone/iPad <iOS> メール 新規設定編

■インターネットに接続してiPhone/iPadで電子メールの送受信を行うために必要な、メールアカウントの設定を行います。設定を行うには、メールアドレス、パスワード、メールサーバの入力が必要です。「ケーブルインターネットご利用設定のお知らせ」(通知書)をお手元にご用意ください。

ステップ 1

設定アイコンをタップします。



ステップ 2

「メール/連絡先/カレンダー」をタップします。



ステップ 3

「アカウントを追加」をタップします。



ステップ 4

「その他」をタップします。



ステップ 5

「メールアカウントを追加」をタップします。



ステップ 6

項目に以下のように入力して、「次へ」ボタンをタップします。

- ①名前： 送信者の名前を入力(任意)します。
- ②メール： 設定通知書のメールアドレスを入力します。(半角英数字)
- ③パスワード： 設定通知書のパスワードを入力します。(半角英数字)
※大文字小文字の入力間違いに注意してください!



ステップ 7

アカウントを検索しますので、そのまましばらく待ちます。



ステップ 8

「POP」をタップします。



ステップ 9

画面下方へスクロールします。

●受信メールサーバ

- ①ホスト名： mail.ctt.ne.jp (半角英数字)と入力します。
- ②ユーザ名： メールアドレスを入力(半角英数字)します。
- ③パスワード： パスワードを入力(半角英数字)します。
※大文字小文字の入力間違いに注意してください!



画面下方へスクロールします。

●送信メールサーバ

- ①ホスト名： smtp.ctt.ne.jp(半角英数字)と入力します。
- ②ユーザ名： メールアドレスを入力(半角英数字)します。
- ③パスワード： パスワードを入力(半角英数字)します。
※大文字小文字の入力間違いに注意してください!




「保存」をタップします。

ステップ 10

アカウントを検証しますので、そのまましばらく待ちます。

ステップ 11

右の画面が出る場合は、「はい」をタップします。



ステップ 12

「SMTP」をタップします。



ステップ 13

プライマリサーバの「smtp.ctt.ne.jp」をタップします。



ステップ 14

- ①SSLを使用： 「ON」にする。
- ②サーバポート： 「465」に変更する。
- ③「完了」をタップします。



ステップ 15

「詳細」をタップします。



ステップ 16

- ①SSLを使用： 「ON」にする。
- ②サーバポート： 「995」に変更する。
- ③左上「<」をタップします。



ステップ 17

「完了」をタップして設定を終了します。

